

オンライン・ライブ検定

トラブル対処について

本試験システムは一般財団法人全日本情報学習振興協会（以下、全情協）のオンライン・ライブ試験システムを利用しております。
一部の記載に全情協のホームページの記載およびリンク先のご案内がございますが、そのままご利用ください。



一般社団法人
日本医療機器学会


03-3813-1062

【 目 次 】

1. 試験説明画面が表示されない	3 ページ
2. ログインしたところ、ページが表示されない	4 ページ
3. 対応しているブラウザをお持ちでない場合	4 ページ
4. マイクの音量確認方法	5 ページ
5. Chrome で任意のカメラが選べない	8 ページ
6. Chrome を利用しているが、カメラが認識されない場合 1	11 ページ
7. Chrome を利用しているが、カメラが認識されない場合 2	13 ページ
8. Edge 利用で、カメラ・マイクが利用できない	15 ページ
9. Web カメラに関するその他のエラー	16 ページ
10. 「認証コード」の入力部分が見えない	16 ページ
11. 試験中にパソコンがスリープ状態となり、Web カメラの映像が 消えてしまった	16 ページ
12. 試験中にカメラの映像が映らなくなってしまった	17 ページ
13. 試験中にパソコンがフリーズして動かなくなった	17 ページ
14. その他、まずはご確認下さい	18 ページ

1. 試験説明画面が表示されない

環境により、試験システムログイン後の試験説明画面の映像が表示されない。



画面に上記のような表示がされ、何も始まらない場合は、上部のブラウザの更新ボタン「」をクリックして画面を更新して下さい。

インターネットエクスプローラーなど、対応以外のブラウザを使用している場合に発生することが多いため、指定のブラウザ（Google Chrome、Microsoft Edge）かどうか確認します。

Google Chrome、Microsoft Edge で発生する場合は、ブラウザのバージョンが最新かご確認下さい。

2. ログインしたところ、ページが表示されない

対応していないブラウザの場合、受験番号およびパスワードを入力してログインしても、以下のように何も表示されないことがあります。



この場合、対応しているブラウザであれば、更新することで解決しますが、更新しても同じ症状の場合は、対応しているブラウザではない可能性があるため、ご利用のブラウザの種類を確認し、対応外のブラウザの場合は、Chrome 等の他のブラウザに変更してください。


3. 対応しているブラウザをお持ちでない場合

対応していないブラウザしかお持ちでない場合、「パソコン・Webカメラ Q&A」のサイトよりダウンロードできるので、そちらからダウンロード、インストールしてください。

https://www.joho-gakushu.or.jp/online_exams/pc_camera.php

4. マイクの音量確認方法

- ①画面左下の Windows のスタートボタンをクリックし、全てのアプリの中に表示される「設定ボタン（歯車のマーク）」をクリックします。



- ②「Windows の設定」が表示されるので、その中から「システム」を選びクリックします。



③ 「システム」の項目中から「サウンド」をクリックします。



④ 「サウンド」をクリックすると、サウンドの各項目が下記のように表示されます。上から出力（音を出すためのデバイス機器。例えばスピーカーやヘッドホン）の設定情報、次に入力（マイクなど）の設定情報です。
マイクが正常に動作しているかは、この「入力デバイス」にマイクが表示されていること、次にマイクに音を入れたときに「ボリューム」のバーに青いインジゲーターが表示されるかで確認することができます。



⑤音声が入力されない場合は、「発話または録音用のデバイスを選択」で他の入力デバイスが選択できるかを確認し、他のデバイスを選び入力されるかを確認してください。どれが正常に利用できるデバイスかは状況によるため、ひとつずつ試してください。

⑥それでも反応がない場合は、利用したいマイク項の右側にある矢印をクリックしてください。



⑦下記の画面が表示されるので、ボリュームを確認して「テスト」ボタンをクリックします。反応しない場合は、ひとつ前の画面に戻り、「入力デバイス」を他のものに切り替えて同様の手順で利用可能かどうかを確認してください。



その他

①パソコンによってはスピーカーのピンとマイクのピンを別々に差し込むピンジャックが用意されているものと、ピンジャックが一つしかないものがあります。ピンジャックが二つあるものについては、それぞれの穴にスピーカー、マイクの指定があるので間違えて差し込んでいないか確認してください。(スピーカー：緑 マイク：ピンク 等の色分けがある場合がございます)

- ②マイクは Web カメラ内蔵のパソコンであれば、概ね内蔵されています。カメラの横に小さなマイクの穴があるので、動作確認の際にはそこに向けて音を出して下さい。
- ③USB の Web カメラを別途用意した場合は、Web カメラにマイクが内蔵されているのでそれを確認してください。Web カメラを付けた状態で他のマイクを取り付けると競合して正常に動かないことがあります。


5. Chrome で任意のカメラが選べない

内蔵カメラがインカメラとアウトカメラの 2 種類ついているモデルを利用する場合や、内蔵カメラが付いているパソコンで USB の外付け Web カメラを利用する場合など、Chrome が任意のカメラを選んでしまう場合があります。そのようなときは、下記の手順でカメラの選択を行います。


- ① まずは、URL バーの右端にあるカメラのマークをクリックします。



- ② クリックすると下記左のような表示が出ますので、カメラの右にある矢印をクリックすると、現状のカメラの状態が表示されます。この下にある「管理」をクリックします。




③カメラの設定画面が開かれますので、ここでカメラを任意で選べます。下記のように利用したい Web カメラを選択してください。




④カメラを選択したら、一度、試験の画面を閉じるか、メニュー画面まで戻り再度「受験」ボタンをクリックしてください。一度、カメラを切らないと上記の設定は反映されませんので、必ず一度カメラを切るために Chrome のテスト画面を閉じる、メニュー画面まで戻るのいずれかを行って下さい。


⑤Chrome のバージョンによっては、URL バーの左端にカメラのマークが表示されない場合があります。その場合は、一番右側に縦に点が三つ並んだ「メニュー」ボタンがありますので、それをクリックします。



⑥下記のようなメニューが出てきますので、「設定」をクリックします。



⑦Chrome の設定画面が表示されます。左メニューから①「プライバシーとセキュリティ」を選び、その中から②「サイトの設定」を選択します。



⑧「サイトの設定」をクリックすると Chrome の画面になりますので、以降は前記③と同様の操作でカメラを選択し、試験の画面を閉じるかメニュー画面まで戻り、再度ログインしてください。

※Edge も同様に、「設定」→「プライバシー、検索、サービス」→「サイトのアクセス設定」→「すべてのアクセス許可」→「カメラ」と進むと任意のカメラの選択が可能です。

6. Chrome を利用しているが、カメラが認識されない場合 1

①Chrome のバージョンが古い場合があります。最新の状態へアップデートして頂き、再度ログインからやり直してください。

②Chrome のアップデートを行います。

Chrome の右上の点が三つ並んだメニューをクリックします。メニューの中から、「設定」を選択しクリックします。

受験番号・パスワードを取得してください。

動作環境(ブラウザ)

・google Chrome ・Edge ・Safari

※上記以外のブラウザやスマートフォンではご受験いただけません。
※ブラウザは最新バージョンをご利用ください。

動作確認の方法

「受験番号を発行する」ボタンを押すと、下記に動作確認に使用する受験番号が表示されます。
この受験番号は1度のみ利用できます。再度動作確認をする場合は本ページで受験番号を発行しなおしてください。

受験番号を発行する

受験番号
パスワード


下記リンクよりオンラインライブ検定システムにアクセスし、本ページで表示された受験番号・パスワードを入力し
認を実施してください。

※オンラインライブ検定システム動作確認サイトは、一般財団法人全日本情報学習振興協会の動作確認サイトを使用し
ています。

[オンラインライブ検定システムはこちら](#)


※取得した受験番号・パスワードでログインできない場合は、本ページにて再度受験番号の発行をしてください。

③ 設定画面の左側メニューより、「Chrome について」を選択し、クリックします。



④バージョン情報が表示されますので、「最新」の表示があるか確認してください。最新でない場合、このページを表示すると、デフォルト（標準設定）の設定では自動で更新が始まります。

自動で更新が始まらない場合は、「更新」または「最新にする」というボタンが表示されていないか確認し、更新してください。



7. Chrome を利用しているが、カメラが認識されない場合 2

(Windows のプライバシー設定でカメラの利用を制限してしまっている場合)

- ① Windows の設定でカメラの許可がされていない可能性があります。「5. マイクの音量確認方法」と同様に Windows の設定を起動します。
- ② 設定の「プライバシーとセキュリティ」を選択します。



- ③ 「プライバシーとセキュリティ」の項目の中から、「カメラ」を選択します。



- ④ 「カメラへのアクセス」が「オン」になっているか確認します。「オフ」になっている場合は「オン」にして Chrome を再起動します。



- ⑤ 「デスクトップ アプリがカメラにアクセスできるようにする」が「オン」になっているか確認します。「オフ」になっている場合は「オン」にして Chrome を再起動します。




8. Edge 利用で、カメラ・マイクが利用できない

①最初のログインまたは、試験システムを利用する以前にウェブサイトで Web カメラやマイクの利用許可を求められた際に、「許可しない」をクリックしてしまった可能性があります。カメラの許可設定を行ってください。

②URL バーの左端の鍵マークをクリックします。



③カメラ、マイクの許可をする設定がありますので、これをクリックして「許可済み」にします。その状態で接続できるか確認してください。



④上記作業で改善しない場合は、Windows の標準アプリ、「カメラ」で Web カメラが利用できるか確認してください。

9. Web カメラに関するその他のエラー


- Web カメラの映像が黒く表示される。
⇒一部の Web カメラにはレンズにカバーが付いています。カバーが閉まっていないか確認してください。
- Web カメラの映像が 90° 回転している。
⇒一部のパソコン内蔵 Web カメラとブラウザの組み合わせで発生する場合があります。他のブラウザで再度ログインをお試しください。

10. 「認証コード」の入力部分が見えない

最大化して視聴していた場合は、「Esc」キーを押して、全画面を解除してください。

11. 試験中にパソコンがスリープ状態となり、Web カメラの映像が消えてしまった

- ①「ESC」キーを押して、試験画面の全画面表示を終了し、ブラウザの「×」ボタンで一旦ブラウザを閉じ、試験ページを開き直し、再度ログインします。




- ②ブラウザを閉じて、スタートからの試験時間のカウントダウンは継続して進みますので、作業に時間がかかると試験時間が短くなってしまいます。
- ③すぐに対応することが可能であれば、スリープの設定を解除してください（試験開始前に本トラブルが発生した際など）。試験中など、設定変更ができない場合は、なるべくマウスなどを動かし、スリープ状態にならないように注意してください。

12. 試験中にカメラの映像が映らなくなりました

- ①カメラの不具合などで、カメラの映像が映らなくなってしまう場合があります。

Webカメラの不具合に気づきましたら、キーボード左上にある「Esc」エスケープキーを押して全画面を解除します。



- ②次に、ブラウザの更新ボタン「」を押します。更新ボタンを押すと、以下のページが表示されますので、Webカメラの映像が表示されているのを確認して「試験再開」をクリックして再開してください。



- ③上記操作で回復しない場合は、一度ブラウザを終了し、再度試験のサイトを起動してください。

ブラウザの再起動でも回復しない場合は、当学会までお電話ください。

13. 試験中にパソコンがフリーズして動かなくなった

- ①試験中に通信環境などの理由により画面がフリーズして動かなくなってしまうことがあります。フリーズが起きてしまった場合は、キーボード左上にある「Esc」エスケープキーを押して、全画面を解除します。

- ②次に、ブラウザの更新ボタン「」を押します。

更新ボタンを押すと、以下のページが表示されますので、Webカメラの映像が表示されているのを確認して「試験再開」をクリックして再開してください。



※試験での「Esc」キーの扱いについては、トラブル対応の際の使用のみ認めています。
 トラブル以外で「Esc」キーを使用した場合は、失格となる場合がありますので、ご注意ください。

14. その他、まずご確認ください

【Web カメラが写らない】

- ・他のアプリをすべて終了しているますか？Web カメラは複数のアプリで利用できません。
- ・Web カメラのカバーは空いていますか？
- ・外付け Web カメラの場合、USB はしっかり挿入されていますか？



【スピーカーまたはヘッドセット】

- ・ミュートになっていませんか？
- ・本体の音量ダイヤルのボリュームが小さくなっていませんか？
- ・接続ピンまたは USB はしっかり挿入されていますか？

